Manuale configurazione OUTLOOK 2010

Selezionare File -> Informazioni -> Impostazioni Account



Cliccare su "**Nuovo**".

| Impostazioni account | |
|---|---|
| Account di posta elettronica È possibile aggiungere o rimuovere un account o selezio | onare un account e modificarne le impostazioni. |
| Posta electronica File di dati Feed RSS Elenchi SharePoint | e predefinito 🗙 Rimuovi 🔹 🖡 |
| Nome | Тіро |
| | |
| Con l'account selezionato i nuovi messaggi vengono recapitati | i nella posizione seguente: |
| nel file di dati C:\Users\\Outlook\testb | arrıvo bb@calendar.libero.it - testbb.ost |
| | Chiudi |

Selezionare "Account di posta elettronica" e poi cliccare su "Avanti", in basso a destra dello schermo.

| Aggiunta nuovo account | × |
|---|----------------------|
| Scegliere il servizio | × |
| Account di posta elettronica Consetti a un account di posta elettronica | |
| (ISP) o dall'organizzazione. | |
| Connetti a un servizio di messaggistica per dispositivi mobili. | |
| Altro | |
| Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito. | |
| Fax Mail Transport | |
| | |
| | ★ |
| < Indie | tro Avanti > Annulla |

Selezionare "Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi" e successivamente cliccore su "Avanti", in basso a destra dello schermo.



Selezionare **"Posta elettronica Internet"** e cliccare su **"Avanti"**, in basso a destra dello schermo.

| Aggiunta nuovo account | X |
|---|------------------------------------|
| Scegliere il servizio | 光 |
| | 2 |
| Posta elettronica Internet | |
| Connetti al server POP o IMAP per inviare e ricevere messaggi di posta e | elettronica. |
| 🔘 Microsoft Exchange o servizio compatibile | |
| Connetti e accedi ai messaggi di posta elettronica, al calendario, ai contr | atti, ai fax e ai messaggi vocali. |
| © SMS | |
| Connetti a un servizio di messaggistica per dispositivi mobili. | |
| Altro | |
| Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito. | |
| Fax Mail Transport | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | < Indietro Avanti > Annulla |
| | |

Completare le **"Informazioni utente**" impostando nel campo **"Nome**", il nome che identificherà l'account e nel campo **"Indirizzo posta elettronica**" il proprio indirizzo e-mail.

Completare le "Informazioni server" impostando i campi "Server posta in arrivo" e "Server posta in uscita (SMTP)" come da figura sottostante.

Completare le "Informazioni accesso" impostando i campi "Nome utente" (riportando sempre il nome utente completo di @nomedominio) e la "Password" associata all'account.

Procedere cliccando su "Altre impostazioni".

| giunta nuovo account | and a second - whereas a | |
|--|--|--|
| Impostazioni posta elettro Tutte le seguenti imposta: | onica Internet zioni sono necessarie per il funzior | namento dell'account di posta elettronica. |
| Informazioni utente | | Prova impostazioni account |
| Nome: | Paolo Rossi | Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile |
| Indirizzo posta elettronica: | paolo.rossi@dominio.it | necessaria la connessione di rete. |
| Informazioni server | | |
| Tipo account: | POP3 | Prova impostazioni account |
| Server posta in arrivo: | | mail.it.net |
| Server posta in uscita (SMTP) | : | |
| Informazioni accesso | | Nuovo file di dati di Outlook |
| Nome utente: | paolo.rossi@dominio.it | File di dati di Outlook esistente |
| Password: | ****** | Sfoglia |
| | Memorizza password | |
| Richiedi accesso con auten (SPA) | ticazione password di protezione | Altre impostazioni |
| | | < Indietro Avanti > Annulla |

Spostarsi nella cartella "Server della posta in uscita" e selezionare "Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione" e "Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo".

| impostazioni posta elettro | nica Internet | | × | | |
|--|------------------|----------------|-----------------------|--|--|
| Generale Server della | posta in uscita | Connessione | Impostazioni avanzate | | |
| 📝 Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione | | | | | |
| Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo | | | | | |
| C Accodi con | | | | | |
| Nome utente: | | | | | |
| Password: | | | | | |
| | ✓ Memorizza | bassword | | | |
| Richiedi autenticazione password di protezione (SPA) | | | | | |
| Accedi al server | della posta in a | rrivo prima di | inviare i messaggi | | |
| | | | | | |
| | | | OK Annulla | | |

Cliccare su "OK" per terminare la configurazione, successivamente su "Avanti" e poi "Fine".